


Alcune considerazioni riguardo ai file Pregeo.INI e Pregeo.CONFIG

Coesistono due tipologie di configurazione per Pregeo 10.6.3 - APAG 2.15:

c:\windows\Pregeo.INI
e
c:\Pregeo\exe\Pregeo.CONFIG

Questi due tipi di file sono sostanzialmente simili: nel secondo ci sono alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello con estensione “INI” ed entrambi contengono istruzioni che possono definirsi “dinamiche”, ovvero istruzioni che vengono aggiunte o modificate solamente quando sono definite e/o utilizzate.

È da notare che le “terminazioni riga” non seguono lo standard Microsoft, e questa particolarità è segnalata come incoerenza.



In pratica le “terminazioni riga” non sono CRLF (= carriage return and line feed) ma solamente CR (= carriage returns) e ciò pur non mostrando impedimenti nella loro visualizzazione è deleterio in occasione di una eventuale modifica.

Per questo abbiamo svolto diversi test per verificare il comportamento del programma Pregeo. Test che hanno interessato solamente le installazioni effettuate nella partizione del disco locale C;, avendo riscontrato che alcuni moduli del nuovo Programma accedono esclusivamente a tale percorso per funzionare.

Le due configurazioni sono state distinte in questo modo: **Pregeo62** (Pregeo.INI) e **Pregeo63** (Pregeo.CONFIG).

1. Lanciando Pregeo63 (dopo aver eliminato il file Pregeo.ini) si evince che se ne crea uno ex novo in c:\windows\Pregeo.ini completamente vuoto, cioè senza alcuna annotazione.
2. Eliminando il file c:\pregeo\exe\Pregeo.CONFIG, ne viene comunque creato uno nuovo e con istruzioni di base.

;Pregeolni Machine Created

[FONT]

; *** Valori di default per la stampa.**

; * Si raccomanda l'utilizzo di Font NON proporzionali, come la serie
; dei Courier, per ottenere i corretti incolonnamenti delle tabelle.**

; ----- Stampa poligonali

; NomeFontPol=COURIER NEW

; NumMaxRighePol=90

; ----- Altri tipi di stampa

; NomeFont=COURIER NEW

; NumMaxRighe=65

; -----

NomeFontPol=COURIER NEW

NumMaxRighePol=90

NomeFont=COURIER NEW

NumMaxRighe=63

[DISCHI]

; DskAPPLexe: disco di localizzazione dell'area \PREGEO\EXE

; DskAPPLada: disco di localizzazione delle aree \PREGEO\ARCH e \PREGEO\DATI

; DskAPPLtmp: disco di localizzazione dell'area \PREGEO\TMP

DskAPPLexe=C:

DskAPPLada=C:

DskAPPLtmp=C:

[PLUS]

plus=S

calcolo esteso=S

[VERSIONE]

Versione=10.00

Data=09/06/2024


[PROV_DI_COMP]

provincia=GE

[TIPO_CATASTO]

tipo_catasto=N

3. Comunque sia, il file Pregeo.CONFIG contiene il carattere CR come terminazione di riga al posto del carattere CRLF.
4. Si è tentato di correggere le terminazioni di riga del file Pregeo.Config con un editor di testo, sostituendo CRLF a CR, ma dopo aver lanciato e chiuso Pregeo63 il file ritorna nella codifica originaria.
Per eliminare l'errore sarà, pertanto, necessario utilizzare uno specifico programma:



5. Si è provato, poi, a sostituire il file pregeo.CONFIG con il file Pregeo.INI. Lanciando Pregeo63 il programma si è attivato senza problemi, riconoscendo le istruzioni e i percorsi indicati.
6. Questo ci ha indotto a provare l'integrazione del file Pregeo.INI con alcune delle istruzioni disponibili nel file Pregeo.CONFIG, e più espressamente:

[FONT]**NomeFontPol=COURIER NEW****NumMaxRighePol=90****NomeFont=COURIER NEW****NumMaxRighe=63**

e

[PLUS]**plus=S****calcolo esteso=S****[VERSIONE]****Versione=10.00****Data=09/06/2024**


Dopo la sezione [DISCHI].

Da notare che la data viene spesso aggiornata da Pregeo63.

7. Anche questa modifica non ha creato problemi all'apertura di Pregeo63.

In sintesi

Pregeo63 funziona anche con il file Pregeo.INI opportunamente rinominato e integrato delle istruzioni evidenziate.



Questo errore si supera eliminando/rinominando il file Pregeo.CONFIG e rilanciando Pregeo63 oppure correggendo le terminazioni di riga.

(A tal proposito il software OK_GeoMappa contiene le istruzioni per agevolare l'operazione.)

È quindi possibile modificare il file Pregeo.CONFIG senza incorrere in sorprese.

Alla stregua di quanto scritto anche la sostituzione del file Pregeo.INI con il file Pregeo.CONFIG, non provoca malfunzionamenti di Pregeo62.

NB: si consiglia in ogni modo di salvare preliminarmente i file che si andranno a correggere, in modo da poterli eventualmente ripristinare all'occorrenza.

Altri errori dipendenti dal file Pregeo.CONFIG

In questi casi Pregeo63 evidenzia l'errore ma non si apre.

